

## BASE DE DATOS UNICA – BDUI

### ESTRUCTURA DE CAMPOS DE LA TABLA PROMOCIONES

Nombre campo	Tipo	Valores	Descripción
<b>c_promociones</b>	Integer		Es el código de referencia de la promoción para BDUI. En caso de update se debe enviar para modificar el registro existente. En caso de alta será devuelto para poder tratarlo en origen y ser enviado en posteriores updates.
<b>activo_01</b>	Integer	0 1	Indica si la promoción está activa o inactiva.
<b>nombre</b>	String (100)		Nombre de la promoción.
<b>país</b>	String (50)		País de ubicación de la promoción.
<b>provincia</b>	String (50)		Provincia de ubicación de la promoción.
<b>municipio</b>	String (100)		Municipio de ubicación de la promoción.
<b>población</b>	String (100)		Población de ubicación de la promoción.
<b>zona</b>	String (100)		Zona de ubicación de la promoción.
<b>distrito</b>	String (100)		<u>Distrito</u> de ubicación de la promoción.
<b>cp</b>	String (5)		Código postal de ubicación de la promoción.
<b>posicion_exacta_01</b>	Integer	0 1	1: indica que las coordenadas señalan la posición exacta de la promoción. 0: indica que las coordenadas señalan una posición aproximada de la promoción.
<b>latitud</b>	String (30)		Coordenada de latitud de la posición de la promoción.
<b>longitud</b>	String (30)		Coordenada de longitud de la posición de la promoción.
<b>promocion_banco_01</b>	Integer	0 1	Indica si la promoción es producto bancario. Los posibles valores son: 0: No es producto bancario 1: Es producto bancario
<b>vpo_01</b>	Integer	0 1	Indica si la promoción es VPO. Los posibles valores son: 0: No es VPO 1: Es VPO
<b>reservado_01</b>	Integer	0 1	Indica si la promoción está reservada. Los posibles valores son: 0: No está reservada 1: Está reservada
<b>descripcion</b>	String (3000)		Descripción pública del inmueble.
<b>calidades</b>	String (3000)		Memoria de calidades de la promoción.
<b>calidades_url</b>	String (2000)		URL pública del documento de memoria de calidades.
<b>descripcion_zona</b>	String (3000)		Descripción de la zona donde se ubica la promoción.
<b>promueve</b>	String (250)		Nombre de la promotora de la promoción.
<b>comercializa</b>	String (250)		Nombre de la comercializadora de la promoción.
<b>financia</b>	String (250)		Nombre de quien financia la promoción.
<b>eficiencia_energetica_tipo</b>	String (1)	A B C D E F G X	Indica la letra de la eficiencia energética del inmueble. El tipo X indica que dicho inmueble está exento del documento de eficiencia energética.
<b>eficiencia_energetica_entramite_01</b>	Integer	0 1	Indica si la eficiencia energética está en trámite. Los posibles valores son: 0: No está en trámite 1: Está en trámite
<b>eficiencia_energetica_fecvalid</b>	Date		Indica la fecha de validez del documento de eficiencia energética.
<b>eficiencia_energetica_emisiones</b>	Float		Indica las emisiones de CO <sub>2</sub> medidas en kgCO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup>
<b>eficiencia_energetica_energia</b>	Float		Indica el consumo de energía medido en kWh/m <sup>2</sup>
<b>eficiencia_energetica_energia_tipo</b>	String (1)	A B C	Indica el tipo de eficiencia energética en lo relativo al consumo de energía.



		F E F G	
<b>eficiencia_energetica_documento_url</b>	String (2000)		URL pública del documento de eficiencia energética.
<b>eficiencia_energetica_documento_visible_01</b>	Integer	0 1	Indica si el documento de eficiencia energética debe mostrarse. Los posibles valores son: 0: No debe mostrarse 1: Debe mostrarse
<b>eficiencia_energetica_n_expediente</b>	String (50)		Indica el número de inscripción de la certificación de Eficiencia energética emitido por la autoridad competente.
<b>nombre_comercializador</b>	String (200)		Nombre de la persona que comercializa la promoción.
<b>email_comercializador</b>	String (100)		Email de contacto de la persona que comercializa la promoción.
<b>telefono_comercializador</b>	String (25)		Teléfono de contacto de la persona que comercializa la promoción.

*El formato de las fechas deberá ser dd/mm/yyyy*

*Para los número enteros no se empleará ningún signo como separador de unidades de millar y de millón.*

*En los número con decimales tampoco se utilizará ningún signo como separador de unidades de millar y de millón, y se empleará el punto para indicar los decimales.*

